

Diamenty Fibonacciego

Instrukcja użytkownika dla wskaźnika Diamenty Fibonacciego na platformy MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Narzędzie rysuje kanał cenowy ze strefami i pokazuje sygnały BUY oraz SELL w formie diamentów albo strzałek, dzięki czemu łatwiej zauważyć wybicia poza kanał i reakcję ceny względem wybranego kanału.

Opis

Diamenty Fibonacciego to wskaźnik nakładany bezpośrednio na wykres ceny. Jego głównym zadaniem jest pokazanie:

- kanału ceny,
- stref powyżej i poniżej głównego kanału,
- sygnałów BUY i SELL,
- cen przy prawej osi wykresu,
- etykiet interwału, z którego liczony jest kanał.

W praktyce wskaźnik może pracować na dwa sposoby:

- automatycznie dobiera wyższy interwał do aktualnego wykresu,
- albo korzysta z interwału ustawionego ręcznie.

Dzięki temu możesz używać go zarówno do szybkiego podglądu sytuacji na bieżącym wykresie, jak i do czytania kanału z wyższego TF bez przetaczania całego chartu.

WAŻNE: Do uruchomienia potrzebna jest aktywna licencja Klubu Fibonacciego. Klucz do aktywacji otrzymujesz na stronie [Licencja Fibonacciego](#) i równocześnie mailem, a następnie wklejasz go w pole [Klucz_Licencyjny](#).

Główne funkcje

- ✓ rysowanie kanału ceny na wykresie głównym
 - ✓ opcjonalna linia środkowa kanału
 - ✓ kolorowe strefy górne i dolne rozszerzone poza główny kanał
 - ✓ automatyczny dobór interwału bazowego do obliczeń
 - ✓ ręczny wybór interwału bazowego
 - ✓ sygnały BUY i SELL w trybie **Diamenty** albo **Strzałki**
 - ✓ ceny kanału przy prawej osi wykresu
 - ✓ etykiety interwału przy kanale
 - ✓ szybkie dopasowanie wyglądu wykresu przez preset **Diamenty**
-

Instalacja

1. W platformie otwórz: **Plik -> Otwórz folder danych**.
2. Zamknij terminal **MT4** albo **MT5**.
3. Skopiuj plik wskaźnika do odpowiedniego folderu:
 - **Diamenty_Fibonacciego.ex4** do **MQL4\Indicators**,
 - **Diamenty_Fibonacciego.ex5** do **MQL5\Indicators**.
4. Uruchom ponownie platformę.
5. W oknie **Nawigator** odśwież listę wskaźników, jeśli produkt nie jest od razu widoczny.
6. Przeciągnij **Diamenty_Fibonacciego** na wybrany wykres.

Warto wiedzieć: Klucz do aktywacji dostajesz równocześnie na stronie **Licencja Fibonacciego** i w wiadomości email. W praktyce po prostu wklejasz go do pola **Klucz_Licencyjny** przy uruchomieniu wskaźnika.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu najwygodniej zrobić to w tej kolejności:

1. Dodaj wskaźnik do wykresu.
2. W zakładce **Inputs** znajdź pole **Klucz_Licencyjny**.
3. Wklej klucz otrzymany na stronie **Licencja Fibonacciego** i równocześnie wystany mailem.
4. Zostaw domyślne ustawienia kanału i sygnałów na pierwszy test.
5. Kliknij **OK** i poczekaj na pierwsze przeliczenie wykresu.

Przykład startu: jeśli otwierasz wykres **M15** i zostawiasz **Automatyczny dobór interwału**, wskaźnik będzie liczył kanał z **H1**, a na wykresie **M15** pokaże jego przebieg, strefy i sygnały w wybranym trybie.

Ustawienia wskaźnika

Kanał i strefy

Parametr	Domyślnie	Opis
Automatyczny dobór interwału	true	Dobiera interwał bazowy automatycznie. Aktualne mapowanie to: M1 -> M5 , M5/M15 -> H1 , M30 -> H4 , H1/H4 -> D1 , D1 -> W1 , W1 -> MN1 .
Interwał	H1	Ręczny interwał bazowy dla obliczeń kanału. W trybie Diamenty wpływa też na sygnały. Używany wtedy, gdy automatyczny dobór jest wyłączony.
Pokaż linię środkową kanału	true	Pokazuje środkową linię pomiędzy górnym i dolnym ograniczeniem kanału.

Parametr	Domyślnie	Opis
Szerokość linii głównego kanału	1	Grubość górnej i dolnej linii kanału.
Styl linii głównego kanału	SOLID	Styl rysowania linii kanału.
Kolor górnej linii kanału	C '234, 64, 78'	Kolor górnego ograniczenia kanału.
Kolor dolnej linii kanału	C '24, 141, 237'	Kolor dolnego ograniczenia kanału.
Kolor linii środkowej	Szary	Kolor środkowej linii kanału.
Pokaż wypełnienie stref kanału	true	Włącza kolorowe strefy powyżej i poniżej głównego kanału.
Rozszerz strefy do prawego marginesu wykresu	true	Utrzymuje widoczne strefy również przy prawym brzegu wykresu.
Kolor wypełnienia górnej strefy	C '250, 207, 211'	Kolor strefy ponad górnym ograniczeniem kanału.
Kolor wypełnienia dolnej strefy	C '197, 227, 251'	Kolor strefy poniżej dolnego ograniczenia kanału.

Ceny i etykiety

Parametr	Domyślnie	Opis
Pokaż ceny kanału przy prawej osi	true	Pokazuje aktualne poziomy kanału przy prawej osi wykresu.

Parametr	Domyślnie	Opis
Szerokość pomocniczej linii cenowej	1	Grubość pomocniczej linii przy etykiecie ceny.
Styl pomocniczej linii cenowej	DASH	Styl linii prowadzącej do etykiety ceny.
Rozmiar czcionki etykiet cenowych	8	Rozmiar czcionki poziomów cenowych.
Pokaż etykiety timeframe przy kanale	true	Pokazuje skrót interwału, z którego liczony jest kanał.
Rozmiar czcionki etykiet timeframe	8	Rozmiar czcionki etykiet TF.
Odstęp etykiet TF od bieżącej ceny	100	Określa odsunięcie etykiet interwału od bieżącej ceny w barach.
Odległość ostatniej etykiety TF od świec	10	Reguluje, jak blisko świec znajduje się ostatnia etykieta TF.

Sygnały

Parametr	Domyślnie	Opis
Pokaż sygnały kupna i sprzedaży	true	Włącza albo wyłącza sygnały na wykresie.
Sposób prezentacji sygnałów na wykresie	Diamenty	Dostępne opcje: Ukryj sygnały, Pokaż strzałki, Pokaż diamenty.
Kolor sygnału BUY	C '24, 141, 237'	Kolor sygnałów kupna.

Parametr	Domyślnie	Opis
Kolor sygnału SELL	C '234, 64, 78'	Kolor sygnałów sprzedaży.
Włącz efekt migotania dla trybu diamentów	false	Dodaje efekt migotania tylko wtedy, gdy pracujesz w trybie Diamenty. Domyślnie opcja jest wyłączona.

Start i widok

Parametr	Domyślnie	Opis
Ustaw wykres na pierwszy plan po starcie	true	Ustawia świece przed elementami wskaźnika, żeby wykres był czytelniejszy.
Zastosuj preset kolorystyczny Diamenty po uruchomieniu	false	Automatycznie ustawia kolory wykresu zgodnie z wyglądem produktu Diamenty.

Jak działa

Wskaźnik rysuje kanał na podstawie wybranego interwału bazowego, a sygnały nakłada zgodnie z wybranym trybem.

Schemat działania wygląda tak:

1. Najpierw wybiera interwał bazowy: automatycznie albo ręcznie.
2. Na tym interwale liczy górne i dolne ograniczenie kanału oraz opcjonalną linię środkową.
3. Następnie wyznacza dodatkowe strefy ponad i pod kanałem, żeby łatwiej było zobaczyć wyjście ceny poza podstawowy zakres.
4. Jeśli kanał jest liczony z wyższego interwału niż aktualny wykres, wskaźnik rozciąga jego przebieg na niższy TF.

5. Na końcu dokłada elementy pomocnicze: ceny przy osi, etykiety TF oraz sygnały BUY i SELL według aktywnego trybu.

W praktyce oznacza to, że na przykład na wykresie **M15** możesz obserwować kanał z **H1**, a wejścia i wyjścia ceny poza ten kanał widzieć bez przetaczania całego wykresu na wyższy TF.

Jak interpretować sygnały

Kanał i strefy

Główne linie kanału pokazują bazowy zakres ruchu ceny. Kolorowe strefy nad i pod kanałem nie są osobnym sygnałem, ale pomagają szybciej zauważyć, że cena wychodzi poza zwykły obszar pracy wskaźnika.

Tryb **Diamenty**

W trybie **Diamenty** sygnał pojawia się przy pierwszym wybiciu ceny poza kanał, a potem może pojawić się ponownie wtedy, gdy ruch robi nowe ekstremum po tej samej stronie kanału:

- niebieski diament oznacza wybicie dołem i sygnał BUY,
- czerwony diament oznacza wybicie górą i sygnał SELL.

Jeżeli ruch poza kanałem jeszcze się pogłębia, wskaźnik może zaznaczyć kolejny sygnał przy nowym ekstremum tego samego wybicia.

Tryb **Strzałki**

W trybie **Strzałki** wskaźnik szuka układu dwóch świec na aktualnym wykresie: najpierw jedna z nich musi wyjść poza kanał, a kolejna zamknąć się w przeciwnym kierunku.

W praktyce:

- sygnał SELL pojawia się po wyjściu ponad górny kanał i następującej po nim świecy spadkowej,
- sygnał BUY pojawia się po wyjściu pod dolny kanał i następującej po nim świecy wzrostowej.
- każda kolejna świeca spełniająca taki układ może dostać strzałkę.

Ceny i etykiety TF

Etykiety cenowe pokazują bieżące poziomy kanału przy prawej osi, a etykiety TF przypominają, z jakiego interwału pochodzi obliczenie. To szczególnie przydatne wtedy, gdy pracujesz na niższym wykresie, ale kanał liczysz z wyższego TF.

Wskazówka: jeśli chcesz szybciej widzieć pierwsze wybicie poza kanał i dalsze pogłębienie ruchu, wybierz **Diamenty**. Jeśli wolisz oznaczenia oparte na układzie wybicia i świecy przeciwnej, przełącz się na **Strzałki**.

Przykład

Założmy, że pracujesz na wykresie **M15**:

1. **Automatyczny dobór interwału** jest włączony, więc wskaźnik bierze dane z **H1**.
2. Cena schodzi pod dolne ograniczenie kanału.
3. Pod świecą pojawia się niebieski diament.
4. Jeśli rynek schodzi jeszcze niżej w ramach tego samego ruchu, może pojawić się kolejny niebieski diament przy nowym dołku.
5. Gdy przełączysz tryb sygnałów na **Strzałki**, wskaźnik pokaże sygnał wtedy, gdy po takim wybiciu pojawi się świeca przeciwna spełniająca warunki układu strzałki.

Dzięki temu ten sam kanał można czytać na dwa różne sposoby: przez pierwsze wybicie i nowe ekstrema (**Diamenty**) albo przez układ wybicia i świecy przeciwnej (**Strzałki**).

Wskazówki praktyczne

- Zaczynij od domyślnych ustawień i najpierw sprawdź, jak wskaźnik zachowuje się na Twoim podstawowym interwale.
- Jeśli wykres jest zbyt gęsty, wyłącz **Pokaż ceny kanału przy prawej osi** albo **Pokaż etykiety timeframe przy kanale**.
- Jeśli wolisz oznaczenia oparte na układzie dwóch świec, włącz **Strzałki** zamiast **Diamentów**.

- Jeśli chcesz zobaczyć szerszy kontekst, zostaw **Automatyczny dobór interwału** włączony.
 - Jeżeli wolisz pełną kontrolę, wyłącz automat i ustaw **Interwał** ręcznie.
 - Gdy chcesz od razu uzyskać wygląd zgodny z produktem, włącz **Zastosuj preset kolorystyczny Diamenty po uruchomieniu**.
-

Częste pytania

Q: Czy wskaźnik działa na MT4 i MT5?

A: Tak. W repo są wersje dla obu platform, więc instalujesz odpowiedni plik do folderu **Indicators** swojej platformy.

Q: Dlaczego na wykresie widzę oznaczenie innego TF niż aktualny wykres?

A: Najczęściej dlatego, że włączony jest **Automatyczny dobór interwału** i wskaźnik liczy kanał z wyższego TF.

Q: Czym różnią się **Diamenty** od **Strzałek**?

A: **Diamenty** pokazują pierwsze wyjście ceny poza kanał i kolejne nowe ekstrema po tej samej stronie. **Strzałki** pokazują układ dwóch świec: najpierw wybiecie poza kanał, a potem świecę zamkniętą w przeciwnym kierunku.

Q: Skąd wziąć klucz do aktywacji?

A: Klucz otrzymujesz na stronie **Licencja Fibonacciego** i równocześnie mailem. Z perspektywy użytkownika po prostu wklejasz go do pola **Klucz_Licencyjny**.

Q: Czy mogę wyłączyć same strefy, ale zostawić kanał i sygnały?

A: Tak. Wystarczy wyłączyć **Pokaż wypełnienie stref kanału**.

Rozwiązywanie problemów

Wskaźnik pokazuje komunikat o licencji

Sprawdź kolejno:

- czy korzystasz z aktualnego klucza otrzymanego na stronie **Licencja Fibonacciego** i mailem,

- czy wkleiłeś go poprawnie do pola **Klucz_Licencyjny** ,
- czy nazwa konta w terminalu zgadza się z danymi, dla których został przygotowany klucz.

Nie widzę sygnałów

Sprawdź:

- czy **Pokaż sygnały kupna i sprzedaży** jest włączone,
- czy tryb sygnałów nie jest ustawiony na **Ukryj sygnały** ,
- czy cena faktycznie wyszła poza kanał,
- czy kolory sygnałów nie zlewają się z tłem wykresu.

Kanał wygląda inaczej niż oczekujesz

Najczęstsze przyczyny:

- wskaźnik liczy kanał z wyższego interwału niż aktualny wykres,
- ręcznie ustawiony **Interwał** nie pasuje do stylu pracy na danym charcie,
- po zmianie ustawień wykres potrzebuje chwili na pełne przeliczenie.

Wykres jest zbyt zatłoczony

Spróbuj:

- wyłączyć ceny przy osi,
 - wyłączyć etykiety TF,
 - wyłączyć wypełnienie stref,
 - przełączyć sygnały z **Diamentów** na **Strzałki** .
-

Licencja i wsparcie

Licencja

Produkt wymaga aktywnej licencji Klubu Fibonacciego oraz klucza z sekcji:

- LICENCJA FIBONACCIEGO

Klucz do aktywacji:

- otrzymujesz na stronie Licencja Fibonacciego ,
- dostajesz równocześnie mailem,
- wklejasz w pole Klucz_Licencyjny przy uruchomieniu.

Wsparcie techniczne

- Email: pomoc@fxware.pl
- Website: <https://fiboteamschool.pl/>

Copyright © 2026 Fibonacci Team School. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wersja dokumentacji: 1.00-r2

Data: 16.03.2026