

FXWare Arrows

Instrukcja użytkownika dla FXWare Arrows na platformę MetaTrader 4.
Produkt przygotowuje wykres offline Range Bar i otwiera gotowy układ ze strzałkami kierunkowymi, świecami sygnałowymi oraz pasmami TMA.

Opis

FXWare Arrows to narzędzie do platformy **MetaTrader 4**, które przygotowuje wykres **offline Range Bar** i otwiera gotowy układ do obserwacji sygnałów kierunkowych.

Dla użytkownika wygląda to prosto:

1. dodajesz moduł startowy do zwykłego wykresu,
2. program przełącza wykres na **M1**, oblicza rozmiar **RB** i przygotowuje wykres offline,
3. otwiera gotowy wykres **FXWare Arrows**.

Na wykresie offline zobaczysz między innymi:

- strzałki w górę i w dół,
- świece sygnałowe,
- pasma **TMA**,
- automatycznie dobrany rozmiar **RB**.

WAŻNE: Produkt wymaga aktywnej licencji FXWare oraz poprawnie wgranego pliku **FXW_ARROWS.key**.

Warto wiedzieć: Obsługa produktu jest podobna do pracy z `FXWare Algorithm` : startujesz go z normalnego wykresu, a właściwa analiza odbywa się na otwartym automatycznie wykresie offline.

Główne funkcje

- ✓ automatyczne tworzenie wykresu offline Range Bar
- ✓ automatyczny dobór rozmiaru `RB` na podstawie wybranego stylu
- ✓ automatyczne otwieranie gotowego wykresu z nałożonym szablonem
- ✓ czytelne strzałki kierunkowe na wykresie
- ✓ kolorowe świece sygnałowe pomagające zauważyć układ
- ✓ pasma `TMA` , które pokazują skrajniejsze położenie ceny
- ✓ kilka stylów pracy do wyboru

Instalacja

Najprostsza instalacja wygląda tak:

1. Otwórz w MT4: **Plik -> Otwórz folder danych**.
2. Zamknij MetaTrader 4.
3. Skopiuj **całą zawartość paczki** z zachowaniem struktury folderów.
4. Upewnij się, że najważniejsze pliki trafiły do odpowiednich miejsc:
 - `FXWare_Start_Arrows_PL.ex4` do `MQL4\Experts`
 - `FXWare_Arrows_PL.ex4` do `MQL4\Indicators`
 - `FXW_ARROWS.key` do `MQL4\Files`
 - `RangeBars2.dll` do `MQL4\Libraries`
 - `arrows.tpl` do folderu `templates`
5. Jeśli w paczce są dodatkowe pliki pomocnicze, również skopiuj je zgodnie z układem folderów.
6. Uruchom ponownie MetaTrader 4.

7. W oknie **Nawigator** kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz **Odśwież**, jeśli programy nie są od razu widoczne.

Ważne: Najbezpieczniej zawsze wkleić całą paczkę z zachowaniem folderów. Dzięki temu nie pominiesz pliku klucza, **DLL** ani szablonu wykresu.

Ustawienia w MT4

Przed pierwszym uruchomieniem włącz odpowiednie zgody w dwóch miejscach.

1) W opcjach MT4

Wejdź w:

- **Narzędzia -> Opcje -> Strategie**

I upewnij się, że włączone są:

- **Zezwalaj na automatyczny trading**
- **Zezwalaj na import DLL**

2) W oknie ustawień programu

Gdy dodajesz program do wykresu, w zakładce **Ogólne** zaznacz:

- **Umożliw Handel**
- **Umożliw import DLL** (jeśli nie jest zaznaczone domyślnie)

Uwaga: Moduł startowy nie służy do ręcznego otwierania pozycji, ale bez tych zgód program może nie uruchomić wykresu offline i nie wczytać potrzebnych bibliotek.

Pierwsze uruchomienie

1. Otwórz zwykły wykres wybranego instrumentu.
2. Przeciągnij z okna **Nawigator** program **FXWare_Start_Arrows_PL** na wykres.

3. W zakładce **Ogólne** zaznacz:

- **Umożliw Handel**
- **Umożliw import DLL** (jeśli nie jest zaznaczone domyślnie)

4. Jeśli wykres nie jest ustawiony na **M1**, program powinien sam przełączyć go na **M1**.

5. Poczekać kilka sekund na przygotowanie wykresu offline.

6. Program powinien otworzyć nowy wykres **FXWare Arrows** gotowy do pracy.

Na wykresie startowym zobaczysz między innymi:

- przycisk do ponownego otwarcia wykresu **FXWare Arrows**,
- pole **Rozmiar RB (pips):**,
- komunikat **NIE ZAMYKAJ TEGO WYKRESU**.

WAŻNE: Nie zamykaj wykresu startowego. To on podtrzymuje aktualizację wykresu offline.

Trading Style

Przy uruchamianiu programu najważniejszym ustawieniem jest **Trading Style**. To on decyduje, jak dynamicznie ma pracować wykres i jaki rozmiar **RB** zostanie dobrany automatycznie.

Styl	Charakter pracy
Extreme Scalping	bardzo szybki styl, najmniejsze cegiełki, dużo sygnałów i duża dynamika
Speed Scalping	szybki i aktywny styl pracy, dobry na start dla osób lubiących dynamikę
Tactical Scalping	spokojniejszy i czytelniejszy układ, mniej szumu na wykresie
Day Trading	szerszy obraz rynku, mniej sygnałów i spokojniejsze tempo

Warto wiedzieć: Pole `Rozmiar RB (pips)` na wykresie startowym ma charakter informacyjny. Program wylicza tę wartość automatycznie na podstawie stylu i instrumentu.

Jak działa

Po uruchomieniu produktu cały proces przebiega automatycznie:

1. moduł startowy działa na zwykłym wykresie live,
2. przełącza wykres na `M1`, przygotowuje historię i tworzy wykres offline,
3. otwiera wykres z nałożonym szablonem `arrows.tpl`,
4. na wykresie offline wskaźnik rysuje pasma `TMA`, strzałki i świece sygnałowe.

W praktyce produkt skupia się na czytelnym pokazaniu:

- kiedy cena reaguje przy górnym lub dolnym paśmie `TMA`,
- kiedy na wykresie pojawia się czytelna zmiana kierunku,
- gdzie układ staje się bardziej uporządkowany i łatwiejszy do obserwacji.

Jak interpretować sygnały

Strzałka w górę

Strzałka w górę pojawia się wtedy, gdy wykres pokazuje reakcję po stronie dolnego pasma `TMA` i układ zaczyna wskazywać przewagę scenariusza wzrostowego.

Strzałka w dół

Strzałka w dół pojawia się wtedy, gdy reakcja tworzy się przy górnym paśmie `TMA` i układ zaczyna wskazywać przewagę scenariusza spadkowego.

Świece sygnałowe

Kolorowe świece sygnałowe pomagają szybciej zauważyć moment, w którym rynek zaczął zachowywać się zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez układ. Najlepiej czytać je razem ze strzałkami.

Pasma TMA

Pasma **TMA** pomagają ocenić, czy cena jest bardziej rozciągnięta w górę albo w dół. Najczytelniejsze układy zwykle pojawiają się wtedy, gdy strzałka i świece sygnałowe są spójne z reakcją przy jednym z pasm.

Przykład odczytu: jeśli cena dochodzi do dolnego pasma **TMA**, pojawia się strzałka w górę i układ świec staje się spójny wzrostowo, taki wykres jest zwykle łatwiejszy do dalszej obserwacji niż sygnał powstający w środku pomiędzy pasmami.

Typowy scenariusz

1. Otwierasz zwykły wykres instrumentu i uruchamiasz **FXWare_Start_Arrows_PL**.
2. Czekasz, aż program otworzy gotowy wykres offline.
3. Na wykresie obserwujesz położenie ceny względem pasm **TMA**.
4. Zwracasz uwagę, czy strzałka i świece sygnałowe pokazują ten sam kierunek.
5. Im bardziej spójny jest cały obraz, tym łatwiej ocenić układ.

Wskazówki praktyczne

- Na początek uruchom produkt tylko na jednym instrumencie.
- Jeśli dopiero poznajesz produkt, zacznij od **Speed Scalping** albo **Tactical Scalping**.
- Nie dodawaj **FXWare_Arrows_PL** bezpośrednio do zwykłego wykresu. Ten wskaźnik działa na wykresie offline przygotowanym przez moduł startowy.
- Jeśli zamkniesz wykres offline, użyj przycisku na wykresie startowym, aby otworzyć go ponownie.
- Po wymianie pliku klucza najlepiej zrestartować MT4.

Częste pytania

Q: Czy program sam tworzy wykres offline?

A: Tak. Po dodaniu modułu startowego produkt sam przygotowuje wykres offline i otwiera go automatycznie.

Q: Czy mogę dodać `FXWare_Arrows_PL` bezpośrednio do zwykłego wykresu?

A: Nie. Ten wskaźnik działa na wykresie offline przygotowanym przez

`FXWare_Start_Arrows_PL`.

Q: Czy mogę zamknąć wykres startowy po otwarciu wykresu offline?

A: Nie. Wykres startowy musi pozostać otwarty, bo to on podtrzymuje aktualizację wykresu offline.

Q: Co zrobić, jeśli przypadkowo zamknąłem wykres offline?

A: Użyj przycisku na wykresie startowym, aby ponownie otworzyć `FXWare Arrows` dla danego instrumentu.

Q: Od którego stylu najlepiej zacząć?

A: Najbezpieczniej zacząć od `Speed Scalping` albo `Tactical Scalping`.

Rozwiązywanie problemów

Program nie uruchamia się poprawnie

Sprawdź kolejno:

- czy w **Narzędzia -> Opcje -> Strategie** włączone są: `Zezwalaj na automatyczny trading` oraz `Zezwalaj na import DLL`,
- czy w oknie ustawień programu, w zakładce **Ogólne**, zaznaczone są: `Umożliw Handel` oraz `Umożliw import DLL`.

Wykres offline się nie otwiera

Najczęstsze powody:

- brak pliku `RangeBars2.dll` w `MQL4\Libraries`,
- brak pliku `FXW_ARROWS.key` w `MQL4\Files`,
- brak pliku `arrows.tpl` w folderze `templates`,

- produkt nie został skopiowany w całości,
- MT4 wymaga restartu po instalacji.

Wskaźnik pokazuje komunikat, że działa tylko na wykresie offline

Najczęściej oznacza to, że `FXWare_Arrows_PL` został dodany bezpośrednio do zwykłego wykresu. W takiej sytuacji usuń go i uruchom produkt przez `FXWare_Start_Arrows_PL`.

Program zgłasza problem z licencją

Sprawdź:

- czy plik `FXW_ARROWS.key` znajduje się w `MT4\Files`,
- czy nazwa pliku nie została zmieniona,
- czy po skopiowaniu klucza wykonałeś restart MT4.

Wykres offline przestał się aktualizować

Najczęściej oznacza to, że:

- wykres startowy został zamknięty,
- moduł startowy został usunięty z wykresu,
- MT4 stracił wymagane zgody lub połączenie.

Licencja i wsparcie

Licencja

Produkt wymaga aktywnej licencji FXWare oraz pliku:

- `FXW_ARROWS.key`

Wsparcie techniczne

- Email: pomoc@fxware.pl
- Website: <http://fxware.pl>

Copyright © 2026 FXWare. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wersja dokumentacji: 2.02-r1

Data: 09.03.2026